

En el EQUIPO


- A. El equipo debe arrancar sin Usuario y Contraseña.
- B. Para configurar la aplicación recomendamos el **Mozilla Firefox**, si no se quiere este, entonces el **Google Chrome**. Configurar el navegador para que se ejecute desde la carpeta de **INICIO**. Esto quiere decir que el navegador arrancará automáticamente cada vez que se encienda el equipo.
- C. Configurar el **PROTECTOR DE PANTALLA** con **NINGUNO** y deja sin marcar la opción MOSTRAR LA PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN AL REANUDAR.
- D. Configurar los **ALTAVOCES** a 30. Ya que esté trabajando la aplicación se puede ajustar a que prácticamente no se escuche.
- E. Si se usa una **COMPUTADORA DE ESCRITORIO**:
 - ✓ Ya que la configuración se realice y que el equipo esté en operación, se puede dejar apagado el monitor e inclusive quitarle teclado y mouse. Es indispensable que el equipo cuente con bocinas.
- F. Si se usa una **PORTATIL**:
 - ✓ En el PANEL DE CONTROL en **OPCIONES DE ENERGÍA**, en la opción **ELEGIR CUANDO SE APAGUE LA PANTALLA con CORRIENTE ELÉCTRICA**, configúralo de la siguiente manera:
 - ATENUAR LA PANTALLA a 1 minuto.
 - APAGAR LA PANTALLA a 1 minuto.
 - PONER EL EQUIPO EN ESTADO DE SUSPENSIÓN como nunca.
 - ✓ En el PANEL DE CONTROL en **OPCIONES DE ENERGÍA**, en la opción **ELEGIR EL**

COMPORTAMIENTO DEL CIERRE DE LA TAPA con CORRIENTE ELÉCTRICA, configúralo de la siguiente manera:


- AL PRESIONAR EL BOTÓN DE ENCENDIDO dejar APAGAR.
- AL PRESIONAR EL BOTÓN DE SUSPENSIÓN dejar SUSPENDER.
- AL CERRAR LA TAPA a NO HACER NADA.

Instalación del programa TeamViewer

- A. Descargar la **versión completa gratuita** (<http://www.teamviewer.com/es/>).
- B. Al instalar, configurar de la siguiente manera:
 - a. Privadamente/no comercial (¿Cómo se va a utilizar?).
 - b. Dar Clic a Mostrar ajustes avanzados.
 - Clic en el botón Aceptar-siguiente.
 - Se presenta la pantalla de Configuración avanzada, dejar sin marcar las opciones.
 - Dar Clic en el botón Terminar.
 - c. Dar Clic a la opción de Extras. En Opciones poner un nombre que identifique al equipo.
 - d. Dar Clic en Iniciar TeamViewer con Windows.
 - Pide contraseña y confirmar contraseña, dar:
 - 12Neuro04 (uno dos Neuro cero cuatro).
 - Dejar seleccionado Iniciar TeamViewer con Windows.
- C. Después de terminar la configuración, proporciona a tu Consultor el número (**Su Id**) que aparece en la pantalla del TeamViewer.




Para usuarios del programa MOZILLA FIREFOX

1. Da Clic a **Abrir menú** (en la esquina superior derecha ) y da Clic en **Opciones**. La pestaña Opciones, al entrar presenta la opción General.
2. Configura en la sección de **Página de inicio**

<http://www.neuromagement.mx/SISCAME/ReproduccionOculta.php>

3. Dejar las opciones de esta ventana de acuerdo a la imagen que a continuación se presenta.




4. Para continuar ingresa en la página (<http://www.neuromagement.mx>). Selecciona la opción **SERVICIOS**.
5. Da Clic en la opción de **ACTIVACIÓN PARA EQUIPOS SISCAME**.
6. Proporciona la Clave Asignada que se te proporcionó por correo electrónico o telefónicamente. **Da Clic** en **ACTIVAR** (el sistema manda una ventana que indica "Inicia proceso de validación-

activación”, dar Clic en Aceptar).

7. En la pantalla que se presenta encontrarás datos registrados como **DESCONOCIDOS o POR DEFINIR**, ahí pon los datos correspondientes al **RESPONSABLE DE DICHO EQUIPO**. Al terminar da Clic en **GRABAR**.
8. Después recibes un mensaje que dice **EQUIPO ACTIVADO**. Da Clic en **ACEPTAR**.
9. El sistema empieza a funcionar. Aparece una ventana con barritas de colores parpadeando.


Es todo.

Para usuarios que opten por el programa **GOOGLE CHROME**

1. Da Clic a **Personaliza y controla Google Chrome** (en la esquina superior derecha ) y selecciona **CONFIGURACIÓN**, ve a la sección de **PERSONALIZA Y CONFIGURA GOOGLE CHROME**. En la sección **AL INICIAR**, da Clic en **ABRIR UNA PÁGINA ESPECÍFICA O UN CONJUNTO DE PÁGINAS**. Da Clic en **ESTABLECER PÁGINAS**. En añadir una nueva página pon:

<http://www.neuromanagement.mx/SISCAME/ReproduccionOculta.php>

2. Da **ENTER** y luego Da Clic en **ACEPTAR**. Cierra la pestaña de CONFIGURACIÓN.




1. Para continuar ingresa en la página (<http://www.neuromanagement.mx>). Selecciona la opción **SERVICIOS**.
2. Da Clic en la opción de **ACTIVACIÓN PARA EQUIPOS SISCAME**.
3. Proporciona la Clave Asignada que se te proporcionó por correo electrónico o telefónicamente. **Da Clic** en **ACTIVAR** (el sistema manda una ventana que indica "Inicia proceso de validación-activación", dar Clic en Aceptar).
4. En la pantalla que se presenta encontrarás datos registrados como **DESCONOCIDOS** o **POR DEFINIR**, ahí pon los datos correspondientes al **RESPONSABLE DE DICHO EQUIPO**. Al terminar

da Clic en **GRABAR**.

5. Después recibes un mensaje que dice **EQUIPO ACTIVADO**. Da Clic en **ACEPTAR**.

6. El sistema empieza a funcionar. Aparece una ventana con barritas de colores parpadeando.

a. Si por algo el navegador **GOOGLE CHROME** presenta un mensaje de **POP_UP BLOQUEADO** da Clic en el ícono que te señalo en la figura.



b. Se abre la ventana **SE HAN BLOQUEADO LOS SIGUIENTES POP-UPS EN ESTA PÁGINA SISCAME,** da Clic en **PERMITIR SIEMPRE POP-UPS DE WWW.NEUROMANAGEMENT.MX**. Da Clic en **OK**.

c. Si es necesario, solicita otra Clave Asignada a tu Consultor e inicia el proceso de activación.

Es todo.

---oOo---